


A la première utilisation :


Mettre en route la machine, puis entrer le code PIN Bitlocker par défaut : **1234567**



Raccorder le PC au réseau BSPP au moyen d'un câble réseau RJ45




S'identifier sur Authenticator :




Changer le code PIN Bitlocker (protection des données utilisateur)


Dans la barre « Taper ici pour rechercher » en bas à gauche, saisir **bitlocker** puis cliquer sur « Gérer Bitlocker »



Cliquer sur « **Modifier le code PIN** »




Saisir un nouveau code PIN puis valider




Redémarrer la machine et débrancher le câble réseau

Connexion au VPN BSPP via wi-fi ou ethernet (la connexion en 4G/5G avec une carte SIM insérée dans le poste nomade est impossible):

Mettre en route la machine, puis entrer le code PIN Bitlocker que vous avez précédemment choisi



S'identifier avec schéma d'identification « Mot de passe » :



Raccorder le PC à un réseau privé au moyen d'un câble réseau RJ45




OU

Se connecter à un réseau wi-fi disponible (partage de connexion, réseau domestique ou public...)

Dans la barre « Taper ici pour rechercher » en bas à gauche, saisir **wifi** puis cliquer sur « Paramètres Wi-Fi »

Activer le Wifi si nécessaire, puis cliquer sur « rechercher les réseaux disponibles »



Sélectionner le réseau wifi de votre choix, et authentifiez-vous si nécessaire avec le mot de passe propre au réseau sélectionné, et attendre la confirmation de connexion au réseau.

!! si l'accès wifi est de type "portail captif" (une fois connecté, vous êtes invité à vous authentifier sur une page web), la connexion au VPN ne sera pas possible !!


Insérer le Dongle USB Thalès d'accès à distance dans un port USB du PC Nomade



Attention :
Le Dongle est strictement nominatif, et sa perte entraînera la rédaction d'un CRILOG.

Pour information, coût unitaire d'un Dongle USB : 110€

Saisir le code PIN dans la fenêtre Cryptosmart qui apparaît (à la première utilisation : 1234)




Lors de la première utilisation, il vous est demandé de changer le code PIN par défaut



Saisir le code pin par défaut (**1234**) dans la première case, puis votre code personnalisé dans les 2 suivantes en prenant en compte les contraintes énoncées sur l'écran, puis cliquer sur « Modifier ».

!! Attention, seules les 2 premières cases sont parfois visibles, il faut descendre dans la fenêtre avec l'ascenseur côté droit (entouré en rouge sur l'illustration) !!

Attendre que l'icône réseau mentionnant *bspp.fr* (au survol avec la souris) soit visible (cela peut prendre quelques minutes)



Vous êtes connecté au VPN BSPP.



Dépannages

J'ai oublié mon code PIN Bitlocker

Contacter le 1014 (RETENIS) ou le 01.75.62.40.14 avec votre téléphone portable enregistré sur SIGTAO à proximité (une authentification sera réalisée via SMS) et l'ordinateur nomade bloqué sur Bitlocker

J'ai oublié le code PIN de mon Dongle USB Thales

Contacter le 1014 (RETENIS) ou le 01.75.62.40.14 avec votre téléphone portable enregistré sur SIGTAO à proximité (une authentification sera réalisée via SMS) et l'ordinateur nomade bloqué sur Cryptosmart

Session utilisateur Verrouillée (3 tentatives d'identification erronées)

Attendre 30mn (déverrouillage automatique), ou contacter le 1014 (RETENIS) ou le 01.75.62.40.14 avec votre téléphone portable enregistré sur SIGTAO à proximité (une authentification sera réalisée via SMS) en cas de besoin opérationnel immédiat ou d'oubli de votre mot de passe

Connexion impossible au VPN

- Vérifier que l'ordinateur est bien connecté à un réseau Ethernet (câble) ou Wi-fi fonctionnel
- Redémarrer l'ordinateur
- Contacter le 1014 (RETENIS) ou le 01.75.62.40.14 avec votre téléphone portable enregistré sur SIGTAO à proximité (une authentification sera réalisée via SMS) si cela ne fonctionne toujours pas